
一. 系统要求

在使用本软件之前请确认系统配置符合以下条件:

- 操作系统要求: Windows (32位/64位) 、Linux;
- 内存要求:建议使用2G内存;
- 磁盘空间要求:不少于 180M 剩余磁盘空间;

二. 装 CA 步骤

1.下载 CA 包



- 2.右键解压文件
- 3.解压出文件如图所示




三. 配置 CA

1.首次运行 CA 双击图标,进入选择工作空间



2.单击选择



3.点击打开



4.在新建文件夹下再手动建一个文件夹,如图



5.点击确定进入 CA

四. 许可证

- 1.CA 的使用期为 15 天,CA 是通过 LicenseServer 来控制使用天数的。要想正常使用CA,首先要申请 LicenseServer 的 License。
 - 2.下图为 LicenseServer 的图样,双击安装




3.安装后,双击快捷方式,如图




4.于屏幕右下方申请 License,如图





5.点击 Import License 导入 License,如图





6.选择 License Server.lic,点击打开,导入成功,提示导入成功,重启后生效。

7.配置 License Server 端口,此端口默认是: 22211,如果冲突可以更改端口号。如图所



点击确定完成配置,提示重启软件后生效。

示

8.进入 CA 点击"产品",选择"License 服务器配置",弹出如下图所示窗口。

		X
在使用此软件之前请确认打开License Server,并确保网络连接畅通。		
Server IP:	127. 0. 0. 1	
Port:	22211	
	确定	取消

Server IP 应输入 license Server 服务器 IP 地址,Port 端口:license Server 服务器的端口。点击确定完成配置,提示重启软件后生效。